


Request eines Piloten


Nun wechselt ihr als Bodenstation zurück in die Tower- oder Bodenansicht. Erreicht euch ein PDC-Request, so bekommt ihr einen akustischen Hinweis und im Clearance-Flag erscheint ein Meldung. Dabei gibt es zwei Varianten:

Es erscheint "RCD": Die Anfrage entspricht der korrekten Syntax und der Pilot hat keinen Freetext, also keine Hinweise etc. mitgeschickt:



REQ	CALLSIGN	STAND	ATYP	W	V	ADES	RWY	SID	CLMB	aSSR	DCL	C	STS	T	RMK
-	FNX321	N3	A321	M		LGAV	09	ZWN1L	A40	2041	RCD				

Es erscheint "RCD•": Die Anfrage enthält einen Freetext:




REQ	CALLSIGN	STAND	ATYP	W	V	ADES	RWY	SID	CLMB	aSSR	DCL	C	STS	T	RMK
-	FNX321	N3	A321	M		LGAV	09	ZWN1L	A40	2041	RCD•				

Dieser Freetext kann möglicherweise einen Request für eine bestimmte SID oder andere wichtige Hinweise enthalten, oftmals ist es jedoch nur ein kurzer Gruß. Wo kann man diesen Freetext nun einsehen? Dafür wechselt man zurück in ein TopSky-ASR und wählt in der dunkelgrauen Menüleiste folgendes aus:


TOOLS => CPDLC => CURRENT MESSAGES

Es öffnet sich folgendes Fenster, in dem der gesamte Schriftverkehr eingesehen werden kann:



TIME/CS	MESSAGE
1017 FNX321	▼ REQUEST PREDEP CLEARANCE FNX321 A321 TO...
1017 FNX321	▲ RCD RECEIVED REQUEST BEING PROCESSED ST...

Der Pfeil nach unten beschreibt eine Downlink-Message, also eine Nachricht vom Flugzeug zum Lotsen und der Pfeil nach oben symbolisiert eine Uplink-Message. Will man die gesamte Nachricht lesen (um den Freetext am Ende der Nachricht zu sehen), so klickt man mit einem Rechtsklick auf die entsprechende Nachricht:



TIME/CS	MESSAGE
1017 FNX321	▼ REQUEST PREDEP CLEARANCE FNX321 A321 TO LGAV AT EDDR STAND 53 ATIS L GUDE
1017 FNX321	▲ RCD RECEIVED REQUEST BEING PROCESSED ST...

Der Freetext ist in diesem Fall ein freundliches "Gude".

Revision #1

Created 27 July 2024 14:31:55 by 1438611

Updated 27 July 2024 14:31:55 by 1438611